

Outlook2016メール設定 POP接続

- 本項ではOutlook2016に基づいて設定の新規手順を説明しています。
- 設定の前に「登録完了のお知らせ」をお手元にご準備ください。
- 文中にある「お客様のアカウント名」「お客様のメールアドレス」「お客様のパスワード」「受信メールサーバー名」「送信メールサーバー名」は「登録完了のお知らせ」記載の項目が該当します。

1. Microsoft Outlook2016を起動します。


・ Windows10の場合

「スタート」→「すべてのアプリ」→「Microsoft Office」→「Microsoft Outlook 2016」の順で選択します。もしくは、デスクトップのショートカットから起動します。




※「Outlook 2016へようこそ」が表示された場合は、[手順3](#)へ進んでください。


2. 「ファイル」をクリックして「アカウントの追加」から[手順4](#)へ進みます。



3. 初回起動の場合「Outlook 2016へようこそ」が表示されます。「次へ」をクリックします。



4. 「はい」を選択し「次へ」をクリックします。



5. 「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする（手動設定）」を選択し「次へ」をクリックします。

アカウントの追加

自動アカウント セットアップ
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(N):
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):
例: eiji@contoso.com

パスワード(P):
パスワードの確認入力(C):
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

6. 「POPまたはIMAP」を選択し「次へ」をクリックします。

アカウントの追加

アカウントタイプの選択

Office 365(E)
Office 365 アカウントの自動設定

メール アドレス(E):
例: eiji@contoso.com

POP または IMAP(P)
POP または IMAP 電子メール アカウントの詳細設定

Exchange ActiveSync(A)
Exchange ActiveSync を使用するサービスの詳細設定

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ

7. 各項目を入力し「詳細設定」をクリックします。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(N): yumeko

電子メール アドレス(E): yumeko@mx1.kcv.ne.jp

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3

受信メール サーバー(I): mail.mx1.kcv.ne.jp

送信メール サーバー (SMTP)(Q): mail.mx1.kcvne.jp

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(M): yumeko@mx1.kcv.ne.jp

パスワード(P): *****

パスワードを保存する(S)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:

新しい Outlook データ ファイル(Y)

既存の Outlook データ ファイル(X)


参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

名前	任意の名前	
電子メールアドレス	お客様のメールアドレス	
アカウントの種類	POP3	
受信メールサーバ	受信メールサーバー・送信メールサーバー名	<ul style="list-style-type: none"> • xxx@kcv.ne.jpの場合 mail.kcv.ne.jp • xxx@mx1.kcv.ne.jpの場合 mail.mx1.kcv.ne.jp
送信メールサーバ		
アカウント名	お客様のアカウント名	<ul style="list-style-type: none"> • xxx@kcv.ne.jpの場合 xxx • xxx@mx1.kcv.ne.jpの場合 xxx@.mx1.kcv.ne.jp
パスワード	お客様のパスワード	
メールサーバーがセキュリティで保護された・・・	チェック入れない	

8. 「送信サーバー」タブをクリックします。下記項目を入力します。



送信サーバー (SMTP) は認証が必要	チェック入れる
受信メールサーバーと同じ設定を使用する	チェック入れる

9. 「詳細設定」タブをクリックします。下記項目を入力し「OK」をクリックします。「POPとIMAPのアカウント設定」の画面に戻ります。「次へ」をクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(O): 587

使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(I)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

送信サーバー (SMTP)	587
サーバーにメッセージのコピーを置く	チェック入れない

10. 送信、受信共に完了が表示されたら「閉じる」を選択します

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S)

閉じる(C)

タスク エラー

タスク	状況
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログイン	完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了

※失敗が表示された場合、入力した値が間違っています。「閉じる」を押し、再度設定を確認してください。

11. 「完了」を選択します。



12. 以上で設定は完了です。
