

- ・ 本項では標準 Mail アプリ (バージョン 14.0) (macOS Big Sur バージョン 11.4) に基づいて設定の新規手順を説明しています。
- ・ 設定の前に「登録完了のお知らせ」をお手元にご準備ください。
- ・ 文中にある「お客様のアカウント名」「お客様のメールアドレス」「お客様のパスワード」「受信メールサーバー名」「送信メールサーバー名」は「登録完了のお知らせ」記載の項目が該当します。

1. 「Mail アプリ」を起動します。



2. 「その他のメールアカウント」を選択し「続ける」をクリックします。

※右の画面に切り替わらない場合は、メニューの「メール」→「アカウント追加」をクリックします。



3. 「メールアカウントを追加」画面が開きます。
以下を参考に入力し「サインイン」をクリックします。

名前	任意の名前 (相手側で表示される名前です。分かりやすい名前を入力してください。)
メールアドレス	お客様のメールアドレス
パスワード	お客様のパスワード



4. 以下を参考に入力し「サインイン」をクリックします。

メールアドレス	お客様のメールアドレス
ユーザ名	お客様のアカウント名
パスワード	お客様のパスワード
アカウントの種類	POP
受信用メールサーバ	受信メールサーバー名
送信用メールサーバ	送信メールサーバー名

メールアドレス: @kcv.ne.jp

ユーザ名:

パスワード: ●●●●●●

アカウントの種類: POP

受信用メールサーバ: mail.kcv.ne.jp

送信用メールサーバ: mail.kcv.ne.jp


アカウント名またはパスワードを確認できません。

キャンセル 戻る **サインイン**

5. 入力内容に誤りが無ければ受信トレイが表示されるので「環境設定」に進みます。メニューの「メール」→「環境設定」をクリックします。



6. 「アカウント」が開きます。「アカウント」→「アカウント情報」に切り替えます。「メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除」のチェックを外します。




7. 「サーバ設定」に切り替えます。

2 箇所ある「接続設定を自動的に管理」のチェックを外します。

以下を参考に入力し「保存」をクリックします。

受信用メールサーバ (POP)	
ポート	110
TLS/SSL を使用	チェックなし
認証	パスワード

送信用メールサーバ (SMTP)	
ポート	587
TLS/SSL を使用	チェックなし
認証	パスワード



8. 以上で設定は完了です。メールの送受信をお試しください。